Como Resolver o Problema do AnyDesk Abrindo Duas Vezes no MacOS: Dicas e Soluções

Se você já enfrentou o problema de o AnyDesk abrir duas vezes ao iniciar o MacOS, saiba que você não está sozinho. Esse inconveniente tem sido relatado por muitos usuários e, embora possa ser frustrante, existem várias medidas que você pode tomar para resolvê-lo.

Primeiramente, é importante verificar se o AnyDesk está na lista de itens de início. Para fazer isso, acesse **Preferências do Sistema** > **Usuários e Grupos** > **Itens de Início** e certifique-se de que o AnyDesk não esteja presente nessa lista.

Outro ponto a considerar é o arquivo de configuração do AnyDesk. No MacOS, os arquivos `com.philandro.anydesk.Frontend.plist` e `com.philandro.anydesk.Hub.plist` são responsáveis pela configuração de inicialização da aplicação. Se você os revisou e não encontrou configurações suspeitas, pode ser útil remover um dos dois arquivos caso eles estejam duplicados, já que isso pode causar interferências.

A configuração no arquivo plist deve conter a chave `LaunchOnlyOnce` configurada como `true`. Isso indica que a aplicação deve abrir apenas uma vez. Se esse não for o caso, restaurar o arquivo ou reinstalar o AnyDesk pode ser uma solução eficaz para o problema.

Se esses passos não resolverem o inconveniente, considere atualizar o AnyDesk para a versão mais recente, já que atualizações frequentemente incluem correções para erros conhecidos.

Lembre-se de que estamos aqui para ajudar você com qualquer assistência necessária. Não hesite em entrar em contato com nosso suporte técnico se o problema persistir; ficaremos felizes em ajudá-lo a encontrar uma solução.

Esperamos que essas informações sejam úteis e melhorem sua experiência com o AnyDesk. Aproveite para experimentar gratuitamente o AnyDesk e descobrir todos os seus benefícios. Para mais informações sobre a compra do AnyDesk no Brasil, entre em contato conosco!

 © 2026 acessoremotose